

Sammlung Mountbefehle FSTAB Beispiele SMBCLIENT

Du möchtest dich gerne für unsere Hilfe erkenntlich zeigen 🙏. Gerne. Wir bedanken uns bei dir für deine Spende! ☐

Spenden

Zum frei verfügbaren [Apt-Repository](#)



GITLAB:

Hier findest deine Sammlung von möglichen Mountbefehlen und FSTAB Beispielen. Mountoptionen wie „noauto“ und „user“ sind bei Bedarf natürlich anzupassen.

#NFS-Freigabe

```
10.70.99.28:/rpool/iso-images /mnt/username/iso-images nfs
rw,_netdev,user,noauto,intr,soft,bg,retry=3 0 0
```

retry=n

The number of minutes that the **mount(8)** command retries an NFS **mount** operation in the foreground or background before giving up. If this option is not specified, the default value for foreground mounts is 2 minutes, and the default value for background mounts is 10000 minutes (80 minutes shy of one week). If a value of zero is specified, the **mount(8)** command exits immediately after the first failure.

Webdav: Siehe Doku <https://wiki.ubuntuusers.de/WebDAV/>

```
http://<webdavurl> <mountpunkt> davfs user,noauto 0 0
```

Allgemein mit verschlüsselter Übertragung

```
https://<webdavurl> <mountpunkt> davfs user,noauto 0 0
```

Beispiel gmx.mediacenter

```
https://mediacenter.gmx.net /home/otto/mnt/gmx davfs noauto,user,rw 0 0
```

Samba Freigabe

```
//192.168.1.100/Tausch /media/austausch cifs
```

```
username=otto,password=geheim,domain=Gruppel 0 0
```

```
//192.168.1.100/Tausch /media/austausch cifs
```

```
credentials=/home/otto/.smbcredentials 0 0
```

Mit Gruppen und UserID's

```
//192.168.1.100/Tausch /media/austausch cifs
```

```
credentials=/root/.smbcredentials,auto,uid=2023,gid=5091,file_mode=0777,dir_
mode=0777 0 0
```

Mit Versionsangabe sofern es vom SMB Server nicht geforced wird

```
//192.168.1.100/Tausch /media/austausch cifs
```

```
credentials=/root/.smbcredentials,auto,vers=3.1,uid=2023,gid=5091,file_mode=
0777,dir_mode=0777 0 0
```

```
# Inhalt credentials: wichtig, hier auf die Berechtigungen achten, die Datei
wird unter /root/.smbcredentials abgelegt. Aus Sicherheitsgründen sollten
immer alle Freigaben per Kerberos automatisch angebunden werden. "man
pam_mount.conf"
username=<benutzer>
password=<passwort>
domain=<domain>

# Manuelles mounten zum Test
mount -t cifs -o credentials=~/.smbcredentials //192.168.1.100/Tausch
/media/austausch
mount -t cifs -o user=dein_username //192.168.1.100/Tausch /media/austausch
sudo mount -t cifs -o
username=scan.direktion,domain=ms.stmk.schule,uid=3361,gid=5001
//10.151.11.3/scandirektion /mnt

#SSHFS-Beispiel
sshfs#Benutzername@irgendEinRechner:/pfad_auf_dem_server/ ~/fusessh fuse
uid=1003,gid=100,umask=0,allow_other,_netdev 0 0

# Beispiel Mountbefehl für SMBCLIENT
smbclient -L //meinserver.lan/ -U username -W domain # Auflisten von
Freigaben
smbclient //meinserver.lan/sharename -U username -W domain # Einloggen via
SMBCLI
```

From:
<http://www.osit.cc/dokuwiki/> - DEEPDOC.AT - enjoy your brain

Permanent link:
http://www.osit.cc/dokuwiki/doku.php?id=server_und_serverdienste:sammlung_mountbefehle_fstab_bespiele_smbclient

Last update: 2025/05/18 10:15

