

IPV6 Privacy mit Networkmanager richtig einstellen

Du möchtest dich gerne für unsere Hilfe erkenntlich zeigen 🙏. Gerne. Wir bedanken uns bei dir für deine Spende! ☐

Spenden

Zum frei verfügbaren [Apt-Repository](#)



GITLAB:

Getestet mit Ubuntu 16.04, 18.04

Voraussetzung für das ganze ist das die IPV6 Adresse über SLAAC bezogen wird.

Default hat Ubuntu die [Privacy_Extensions](#) aktiviert. Dies erhöht zwar die Sicherheit des Benutzers. Erhöht aber auch gewaltig die Fehleranfälligkeit von Internet abhängigen Applicationen die auf die IP Adresse schauen. Die Empfehlung ist diese zu deaktivieren. Dies kann natürlich auch pro Verbindung im Networkmanager grafisch oder auf der CMD auch wieder per Verbindung deaktivieren. z.B.
/etc/NetworkManager/system-connections/Kabelnetzwerkverbindung\ 1

```
...  
ip6-privacy=0  
...
```

Zudem gibt es noch zwei Generierungsarten von Adressen.

- stable-privacy (Standardeinstellung im Networkmanager) die daraus resultierende IPV6 Adresse wird mit einem Secure HASH vom Hostkey generiert und ist von der Netzwerkkarte unabhängig. Die Rückverfolgbarkeit ist hiermit ausgeschlossen. Adresse ändert sich bei Neuinstallation des Betriebssystems.
- eui64 (Standard, wenn man den Configwert „addr-gen-mode“ in der CMD löscht) die daraus resultierende IPV6 Adresse wird mit einem Teil der MAC generiert und ändert sich beim Tausch der Netzwerkkarte. Hier ist die Rückverfolgbarkeit des Hosts gegeben.

Auch diese Werte können in so machem Networkmanager Interface eingestellt werden. Bei XFCE gibt es hier eine Einstellungsmöglichkeit. Bei KDE nicht. Auf der CMD könnte ein solcher Block z. B. so aussehen:

```
[ipv6]  
addr-gen-mode=stable-privacy  
dns=: :1;  
dns-search=  
ignore-auto-dns=true  
ip6-privacy=0  
may-fail=false
```

```
method=auto
```

Ändert man hier etwas genügt ein Neustart des Services.

```
systemctl restart NetworkManager
```

Bei einer Neuinstallation des Hosts ändert sich die Adresse immer.

Default Einstellungen in Networkmanager festlegen

Das macht gerade in VM Templates Sinn. `nano /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf`

```
[main]
plugins=ifupdown,keyfile

[ifupdown]
managed=false

[device]
wifi.scan-rand-mac-address=no

[connection]
ipv6.ip6-privacy=0
addr-gen-mode=eui64
```

Der Bereich mit „Connections“ wurde angehängt. Damit bekommt der Rechner oder die VM immer die an die Hardware gebundene IPV6 Adresse. Auch beim Anlegen eines neuen Interfaces/Verbindung in Networkmanager bleibt die Adresse gleich.

Links

- [NetworkManager Settings](#)

Configure method for creating the address for use with RFC4862 IPv6 Stateless Address Autoconfiguration. The permitted values are: „eui64“, or „stable-privacy“. If the property is set to „eui64“, the addresses will be generated using the interface tokens derived from hardware address. This makes the host part of the address to stay constant, making it possible to track host's presence when it changes networks. The address changes when the interface hardware is replaced. The value of „stable-privacy“ enables use of cryptographically secure hash of a secret host-specific key along with the connection identification and the network address as specified by RFC7217. This makes it impossible to use the address track host's presence, and makes the address stable when the network interface hardware is replaced. On D-Bus, the absence of an addr-gen-mode setting equals enabling „stable-privacy“. For keyfile plugin, the absence of the setting on disk means „eui64“ so that the property doesn't change on upgrade from older versions. Note that this setting is distinct from the Privacy Extensions as configured by „ip6-privacy“ property and it does not affect the temporary addresses configured with this option.

From:
<http://www.osit.cc/dokuwiki/> - DEEPDOC.AT - enjoy your brain

Permanent link:
http://www.osit.cc/dokuwiki/doku.php?id=server_und_serverdienste:ipv6_privacy_mit_networkmanager_richtig_einstellen

Last update: **2025/05/18 08:17**

