

USB Automount in Proxmox Storage (bis PVE4.x)

Du möchtest dich gerne für unsere Hilfe erkenntlich zeigen 🙏. Gerne. Wir bedanken uns bei dir für deine Spende! ☐

Spenden

Zum frei verfügbaren [Apt-Repository](#)



GITLAB:

Unterstützte Filesysteme: vfat ext2 ext3 ext4 hfsplus

Um einen USB automatisch in Proxmox eingehängt zu bekommen, installiert man sich folgendes:

```
apt install usbmount ntfs-3g
```

Durch einen Bug (12.2016) wird NTFS nicht richtig gemountet (Systemd+NTFS-Bug), falls NTFS also benutzt wird muss dies manuell eingehängt werden. Ab PVE5 ist dieser Bug gefixt. Nun noch die Storage hinzufügen:

```
pvesm add dir USB -path /media/usb0 -maxfiles 0 -content vztempl,iso,backup
```

Stick anstecken und freuen.

USB Automount in Proxmox Storage (ab PVE5.x)

Da Paket organisiert den USB-Mount im Syncmodus. Eine PVE-Storage wird hierbei temporär automatisch aktiviert/deaktiviert. Getestete Filesysteme: vfat, ext, ntfs

```
apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com 2FAB19E7CCB7F415
echo "deb https://styrion.at/apt/ ./" > /etc/apt/sources.list.d/styrion.list
apt update
apt install pve5-usb-automount
```

USB Automount in Proxmox Storage (ab

PVE6.x)

Da Paket organisiert den USB-Mount im Syncmodus. Eine PVE-Storage wird hierbei temporär automatisch aktiviert/deaktiviert. Getestete Filesysteme: vfat, ext, ntfs

```
apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com 2FAB19E7CCB7F415
echo "deb https://apt.iteas.at/iteas buster main" >
/etc/apt/sources.list.d/iteas.list
apt update
apt install pve6-usb-automount
```

- [\[TUTORIAL\] USB Automount](#) im Proxmox Forum

From:
<https://v-source.eu/dokuwiki/> - DEEPDOG.AT - enjoy your brain

Permanent link:
https://v-source.eu/dokuwiki/doku.php?id=virtualisierung:proxmox_kvm_und_lxc:usb_automount_in_storage

Last update: **2025/05/18 09:05**

